

KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 11.04.2016
käskkirjaga nr 105

KAITSEVÄE PEASTAAP
Operatiivosakond

SIGNAALLAENGU DM-57
OHUTUSJUHEND

TALLINN
2016

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev ohutusjuhend määrab täpsustatud juhised ohutuse tagamiseks rahuaegse väljaõppe ja väekaitse tagamise käigus signaallaengu DM-57 käsitlemisel. Juhend on koostatud signaallaengu DM-57 tootjaettevõtte *Drew Defence GmbH* tooteinfo alusel.

II SIGNAALLAENGU DM-57 ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

2. Paigaldamise ajal on keelatud hoida pead ning käsi signaallaengu kohal (jälgi noolte märgiseid, mis tähistavad leegi suunda, vt joonis 1 ja 2).



Joonis 1. Vale käte asend signaallaengu paigaldamisel



Joonis 2. Õige käte asend signaallaengu paigaldamisel

3. Laengu kattedkorgi eemaldamine on keelatud.
4. Kaitsesplinti ei tohi eemaldada enne kui signaallaeng on kindlalt paigaldatud ning komistustraati pingutatud.
5. Komistustraati pingutatakse mõõdukalt, et ei toimuks iseeneslikku initsieerimist pärast kaitsesplindi eemaldamist.
6. Signaallaengut ei tohi paigaldada kergesti süttivate esemete külge (näiteks kuivanud puu või oksad).
7. Signaallaengu ümbruses ei tohi leiduda kergestisüttivat materjali, nagu paber, kulu, hein, kuivanud oksad.
8. Signaallaengut ei tohi paigaldada väljaulatuva oksa, katuseserva või muu takistuse alla. Laengul noolega osutatud suunas peab olema vähemalt 15 meetrit vaba ruumi.
9. Rahuaegse väljaõppe käigus ei tohi signaallaengut paigaldamisel sihtida tõmbetraadiga samasse suunda, et vältida laengu initsieerija vigastamist.
10. Tõrkega signaallaenguid võib kahjutuks teha ainult vastava väljaõppe saanud personal.
11. Keelatud on signaallaengu muljumine, põletamine, avamine või mistahes muul mittesihhipärasel viisil käitlemine.
12. Signaallaengu aktiveerimisel ja deaktiveerimisel peab kandma kiivrit, kaitseprille ning kuulmiskaitsmeid.
13. Signaallaengu DM-57 väljaõpet võib läbi viia vastava koolituse saanud isik.
14. Kui õppusel või harjutusel kasutatakse signaallaengut DM-57, peavad kõik õppusel või harjutusel osalejad olema sellest teadlikud.

III SIGNAALLAENGU DM-57 KASUTAMINE

15. Signaallaengu paigaldamine:
 - 15.1. Signaallaeng võetakse pakendist välja vahetult enne paigaldamist.
 - 15.2. Signaallaengu paigaldamisel:
 - 15.2.1. paigaldatakse tugikronstein;
 - 15.2.2. eemaldatakse löökkapsliit kaitsekork;
 - 15.2.3. paigaldatakse laeng tugikronsteini külge, suunaga üles;
 - 15.2.4. kinnitatakse sütik altpoolt laengu külge;
 - 15.2.5. veetakse laiali komistustraati, pingutatakse mõõdukalt ning kinnitatakse päästesplindi külge. Komistustraati kinnitatakse esmalt tugikronsteini külge ja veetakse soovitud suunas lahti, kus teine ots kinnitatakse sobivasse kohta. Seejärel võetakse tugikronsteini külge kinnitatud ots ning seotakse päästesplindi külge.
16. Signaallaengu aktiveerimine:
 - 16.1. eemaldatakse kaitsesplint;
 - 16.2. signaallaeng on initsieerimiseks valmis.

17. Signaallaengu deaktiveerimine:

- 17.1. paigaldatakse kaitsesplint ning pööratakse splindi otsad algasendisse;
- 17.2. eemaldatakse tõmbetraat päästesplindi küljest;
- 17.3. eemaldatakse sütik seda pöörates signaallaengu küljest;
- 17.4. eemaldatakse signaallaeng tugikronsteini küljest;
- 17.5. keritakse kokku tõmbetraat, eemaldatakse tugikronstein;
- 17.6. pakkides tooteosad karpi, veendutakse, et kaitsekork ning sütiku splindid on õigesti paigaldatud.

18. Kui ohutussplint on eemaldatud, kuid päästesplint on eemaldatud, tuleb löögimehhanism uuesti vinnastada ning päästesplint tagasi paigaldada.

19. Tõrkega signaallaengud transporditakse harjutusväljalt või õppuse alalt minema tulekindlas pakendis (metallist padrunikast või signaallaengute kast).